PDF Generator

1.PDF-Vorlagen-Editor

Copyright © 2022 Redoo Networks GmbH

Im Bereich „**Vorlage**“ gibt es nur eine Schaltfläche, die Sie zum Echtzeit-PDF-Editor führt



Dieser Editor gibt Ihnen verschiedene Elemente an die Hand, mit denen Sie eine sehr genaue Vorlage nach Ihren Wünschen erstellen können

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Die obere rechte Ecke hat viele Funktionen

Lassen Sie uns diese nacheinander beschreiben

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Das erste Symbol von links ist jetzt eingeschaltet und dient dazu, Ihnen die Komponenten in der gepunkteten Umrandung zu zeigen

So sieht Ihr Editor aus, wenn er ausgeschaltet ist

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Die zweite ermöglicht Ihnen die Bearbeitung im Vollbildmodus.

Die nächste Option ist**„Code anzeigen“** und zeigt Ihnen den vollständigen Quellcode der Seite an.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Wichtiger Hinweis: Sie können den Quellcode hier nicht ändern, er ist nur zum Kopieren gedacht.

„Code importieren“ dient dazu, Ihren eigenen Code in die Vorlage zu importieren

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Die nächsten sind für das Umschalten von Bildern, Rückgängig machen und Wiederherstellen, Leinwand leeren, was alle Elemente aus Ihrer Vorlage löscht und auch das **„Über“**-Symbol, um einige Hinweise zu zeigen

Sie können das ganze Ding mit dem Pinsel gestalten

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Hier sind einige CSS-Kenntnisse erforderlich

Werfen wir einen Blick auf den rechten Abschnitt namens **Core Elements**

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Die Elemente in diesem Bereich werden verwendet, um Textfelder, Textabschnitte, Trennlinien und Bilder festzulegen.

Sobald Sie eines dieser Elemente durch Ziehen und Ablegen in das Textfeld eingefügt haben, können Sie die Informationen in Ihrem benutzerdefinierten Feld anpassen, das dann immer standardmäßig angezeigt wird, wenn Sie diese PDF-Vorlage verwenden

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Für die Textbearbeitung können Sie diese Bearbeitungszeile verwenden, die beim Starten des Druckvorgangs eingeblendet wird



Quelle – drücken Sie diese Taste, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie Ihren Text ohne Rahmenbeschränkung bearbeiten können

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Felder – hier können Sie eine benutzerdefinierte Variable hinzufügen, die sich auf einen Datensatz eines Formularfeldes bezieht.



Wählen Sie das gewünschte Feld aus und drücken Sie Feldwert einfügen, das genügt.

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Jetzt werden Sie diesen spezifischen Wert in das Textfeld mit den Dollarzeichen einfügen.

Produkte/Bestandsfelder



PDF-Funktionen

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Zwei weitere Symbole in Kartengröße werden zum Kopieren und Einfügen verwendet

Schriftarten ist für die Auswahl der Textschriftart

Alle weiteren Icons sind grundlegende Aktionen zur Textbearbeitung

Um ein Bild hochzuladen, verwenden Sie das Element Bild

Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten, ein Bild hochzuladen:

- durch Ziehen und Ablegen mit Hilfe des gepunkteten Bereichs
- über einen Link hochladen
- Wählen Sie ein Bild aus den Bildern, die Sie bereits verwendet haben

So sehen diese Elemente im Feld Body aus

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Der nächste Abschnitt Spalten dient dazu, das Textfeld in Spalten zu unterteilen, die sehr einfach angepasst, verschoben und verändert werden können



Diese gestrichelten Linien sind ein Beispiel dafür, wie Sie das Spaltenlayout in wenigen Sekunden anpassen können



Betrachten wir nun den Block Items

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Elemente aus diesem Bereich sind vorgefertigte Gruppierte Steuer und Artikelsteuer, die spezielle Variablen verwenden, die die Daten aus Ihren Steuerdatensätzen erben

Hier sehen Sie ein Beispiel für die gruppierte Steuer



Alle Informationen, die Sie hier sehen, wenn es sich um einen einfachen Text handelt, können Sie bearbeiten, Text hinzufügen und auch Variablen hinzufügen

Wenn Sie zweimal auf das Element klicken, öffnet sich eine Ansicht mit einzelnen Zellen und ermöglicht die Bearbeitung

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Pos	%G_Qty%	Text	%G_LBL_LIST_PRICE%	%G_Subtotal%	%G_Discount%	%M_Total%
#PRODUCTPAGEBREAK1_START #						
					Subtotal:	$PAGETRANSFERSUM_TOTAL$
#PRODUCTPAGEBREAK1_END#						
#PRODUCTPAGEBREAK2_START #						
					Carry over:	$PAGETRANSFERSUM_TOTAL$
#PRODUCTPAGEBREAK2_END#						
#PRODUCTBLOC_START #						
$PRODUCTPOSITION$	$PRODUCTQUANTITY$	$PRODUCTUSAGEUNIT$	$PRODUCTNAME$	$PRODUCTLISTPRICE$	$PRODUCTTOTAL$	$PRODUCTSTOTALAFTERDISCOUNT$
#PRODUCTBLOC_END#						
%G_LBL_NET_PRICE% without TAX						$TOTALWITHOUTVAT$
%G_Discount%						$TOTALDISCOUNT$
Total without TAX						$TOTALAFTERDISCOUNT$
%G_Tax% $VATPERCENT$ % %G_LBL_LIST_OF% $TOTALAFTERDISCOUNT$						VAT
Total with TAX						$TOTALWITHVAT$
%G_LBL_SHIPPING_AND_HANDLING_CHARGES%						$SHTAXAMOUNT$
%G_LBL_TAX_FOR_SHIPPING_AND_HANDLING%						$SHTAXTOTAL$
%G_Adjustment%						$ADJUSTMENT$
%G_LBL_GRAND_TOTAL% ($CURRENCYCODE$)						$TOTAL$

Lassen Sie uns zum Beispiel eine Rabatt-Spalte löschen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste, wählen Sie im sich öffnenden Fenster die Option Spalte löschen und sehen Sie das Ergebnis



Pos	%G_Qty%	Text	%G_LBL_LIST_PRICE%	%G_Subtotal%	%M_Total%
#PRODUCTPAGEBREAK1_START #					
				Subtotal:	$PAGETRANSFERSUM_TOTAL$
#PRODUCTPAGEBREAK1_END#					
#PRODUCTPAGEBREAK2_START #					
				Carry over:	$PAGETRANSFERSUM_TOTAL$
#PRODUCTPAGEBREAK2_END#					
#PRODUCTBLOC_START #					
$PRODUCTPOSITION$	$PRODUCTQUANTITY$	$PRODUCTUSAGEUNIT$	$PRODUCTNAME$	$PRODUCTTOTAL$	$PRODUCTSTOTALAFTERDISCOUNT$
#PRODUCTBLOC_END#					
%G_LBL_NET_PRICE% without TAX					$TOTALWITHOUTVAT$
%G_Discount%					$TOTALDISCOUNT$
Total without TAX					$TOTALAFTERDISCOUNT$
%G_Tax% $VATPERCENT$ % %G_LBL_LIST_OF% $TOTALAFTERDISCOUNT$					VAT
Total with TAX					$TOTALWITHVAT$
%G_LBL_SHIPPING_AND_HANDLING_CHARGES%					$SHTAXAMOUNT$
%G_LBL_TAX_FOR_SHIPPING_AND_HANDLING%					$SHTAXTOTAL$
%G_Adjustment%					$ADJUSTMENT$
%G_LBL_GRAND_TOTAL% ($CURRENCYCODE$)					$TOTAL$

Wie Sie sehen können, wurde die Spalte **„Rabatt“** gelöscht und die gesamte Tabelle automatisch an die von Ihnen vorgenommenen Änderungen angepasst

Der weitere Bereich VtigerCRM stellt Ihnen **Flex Reports** und Firmenlogo zur Verfügung

Die Namen der Elemente sprechen für sich selbst, Sie können sie verwenden, um Ihr Logo und Ihre Berichte an beliebiger Stelle auf der Seite einzufügen

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Extras gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Barcode zu Ihrer Vorlage hochzuladen

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Wenn Sie auf das Barcode-Element klicken, öffnet sich ein **Barcode-Generator**

- **Barcodetyp** – hier können Sie einen Barcodetyp aus verschiedenen Optionen auswählen
- **Variable zum Hinzufügen** – bevor Sie zum zweiten Feld gehen, lassen Sie uns einen Blick auf dieses Feld werfen, hier können Sie eine bestimmte Variable aus dem von Ihnen gewählten Modul festlegen
- **Wert, der in den Barcode geschrieben werden soll** – nachdem Sie eine Variable im dritten Feld hinzugefügt haben, drücken Sie den Plus-Button auf der rechten Seite und es wird automatisch ein Wert hinzugefügt, der sich auf die Variable bezieht, die Sie zuvor ausgewählt haben

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Zu guter Letzt gibt es noch den Bereich **Demonstration**

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH